石川ロボEX を設定する方法

石川ロボをMT4にインストールする

石川ロボの設定方法を解説します。

まず、FXDD MT4（メタトレーダー４）を起動します。

上部メニューの「ファイル」をクリックし、表示される「データフォルダを開く」をクリックします。



石川ロボをMT4にインストールする

ROBO LAB

ウインドウが開いたら「MQL4」フォルダをクリックします。

「Experts」フォルダをクリックします。



石川ロボをMT4にインストールする

Experts フォルダ内に、ダウンロードした 石川ロボEX 本体ファイル
「 IshikawaRobo-EX.ex4 」を入れます。

※コピーペースト または ドラッグドロップ で配置できます。



「Libraries」フォルダをクリックします。

石川ロボをMT4にインストールする

Libraries フォルダ内に、ダウンロードした 石川ロボEX AI通信用ファイル
「 IshikawaRobotex（高速最適化通信＆遠隔監視システム）.dll 」を入れます。

※コピーペースト または ドラッグドロップ で配置できます。



石川ロボをMT4にインストールする

MT4 を一度閉じて、再度、MT4 を起動します。

再度起動したら、「ナビゲーター」の「エキスパートアドバイザー」を ダブルクリックしてください。



このように表示されていたら、正常にインストール完了です。

石川ロボを AUDCADp チャートに設定する

※ ナビゲーターウインドウ が表示されていない場合は、上部メニューの「表示」をクリックして
表示メニュー から「ナビゲーター」を選択してください。



石川ロボを AUDCADp チャートに設定する

AUDCADp のチャートを表示します。※注意※ AUDCAD ではなく AUDCADp を表示します。

気配値表示ウィンドウの表示



チャートを表示させるには
表示させたい通貨ペアを右クリックして
「チャート表示」をクリックしてください。

※例：AUDCADp のチャートを表示させる場合
右クリックして「チャート表示」を選択

気配値ウインドウに希望の通貨ペアがない場合

ウインドウ上で右クリックをしていただき
【すべて表示】を選ぶとすべての通貨ペアが
表示されます。

石川ロボを AUDCADp チャートに設定する

開いたチャートは初期設定では１時間足になっていますので、５分足に表示を変えます。

上部に表示されている時間足設定の中から「M5」をクリックします。（M5 = 5分足）

石川ロボを AUDCADp チャートに設定する

石川ロボをチャートにセットします。

「ナビゲーター」の「エキスパートアドバイザー」のところから
「 IshikawaRobo-EX 」を選択して、AUDCADp 5分足(M5) チャート にドラッグ&ドロップしてください。



石川ロボをAUDCADp チャートに設定する

「全般」タブをクリックして、次の４つの赤枠にチェックを入れます。



※「自動売買を許可する」「DLLの使用を許可する」にチェックを入れてください。

パラメーター設定については、上記ウインドウの上部「パラメーターの入力」タブで変更できます。

初期設定のまま特に変更する必要はありませんが、証拠金に応じてロットを変更できる機能を搭載しています。

※詳細は別途PDFを参照ください。

石川ロボをAUDCADp チャートに設定する

「OK」をクリックすると、石川ロボが稼働します。

石川ロボをセットしたチャートの右上に、名前と顔のようなマークが表示されます。



← 正常に稼働すると
スマイルマークになります。



※何か異常がある場合は、
右上が“しかめっ面”の
マークになりますので
見直しが必要です。

下記画像の枠で囲んだ「自動売買」がオン・オフのボタンになります。緑が稼働状態、赤が停止状態です。

緑の状態であること（↓）を確認してください。



※赤の場合は稼働しません。

以上で石川ロボのセットは完了です。お疲れ様でした！

参考：エラー表示について

うまく石川ロボが稼働していない場合は、以下のようなエラー画面が表示されます。



【エラー画面①】
ロボット用の口座番号が違っている場合

⇒ 紐づけした口座番号をご確認ください



【エラー画面②】
5分足以外のチャートにセットした場合

⇒ 5分足（M5）になっているか再確認



【エラー画面③】
パラメータの AI通信 を false にした場合

⇒ AI通信を true にして再度セットしてください



【エラー画面④】遠隔監視システムが機能していない場合（誤ったロットでトレードする可能性があります）

⇒ Librariesフォルダ内に dllファイル を必ず設置してください ※6ページをご参照ください。

【 石川ロボ ご利用の注意点 】

ご利用の際、売買時間帯には PC 及び MT4 を起動し続けていただく必要があります。
あなたに代わりに、石川ロボがトレードをしているとお考えください。

落雷などの自然災害や PC の不具合、インターネット回線の不具合で、
MT4 が稼働していない場合は売買を行いませんので十分ご注意ください。

また、ロボットはご自身の判断で運用をお願い致します。法律上、投資助言はできませんので、
稼働停止の時期、稼働再開の時期などは、全てご自身でご判断ください。