


石川ロボEX

パラメーターの詳細解説



変数	値
複利モード (Trueでロット自動計算) ①	true
↓ 複利モード False のときだけ機能します ↓	
単利モード (口座残高を設定してください) ②	200000.0
許容スプレッド ③	50
AI通信 (Trueのままに設定してください) ④	true
=====	
▼ 曜日制限 (Falseは全日稼働) ▼ ⑤	-- Weekly Filter --
月	false
制限開始 (サーバー時間)	00:00
制限終了 (サーバー時間)	24:00
火	false
制限開始 (サーバー時間)	00:00
制限終了 (サーバー時間)	24:00
水	false
制限開始 (サーバー時間)	00:00
制限終了 (サーバー時間)	24:00
木	false
制限開始 (サーバー時間)	00:00
制限終了 (サーバー時間)	24:00
金	false
制限開始 (サーバー時間)	00:00
制限終了 (サーバー時間)	24:00

石川ロボのパラメータについて解説します。

主な機能は、以下の5つです。

- ① 複利モード (Trueでロット自動計算)
- ② 単利モード (口座残高を設定してください)
- ③ 許容スプレッド
- ④ AI通信 (Trueのままに設定してください)
- ⑤ ▼ 曜日制限 (Falseは全日稼働) ▼

それぞれ順に説明していきます。

① 複利モード (Trueでロット自動計算)

口座残高に合わせて ロットを自動計算して トレードします。

既定値は **true** で、通常はこのままご利用ください。false にすると、単利モードに切り替わります。

残高 20万円 に対する初期ロットは 0.01ロット が基準値です。

※口座残高の数字は

初期ロットは 20万円毎 に 0.01ロットずつ 増えていきます。

「ボーナス込みの数字」 を扱います

例： 残高 20万円 の場合、初期ロットは 0.01ロット となります。

残高 40万円 の場合、初期ロットは 0.02ロット となります。

残高 60万円 の場合、初期ロットは 0.03ロット となります。

残高 80万円 の場合、初期ロットは 0.04ロット となります。

残高100万円の場合、初期ロットは 0.05ロット となります。

(…以降も同じ要領で…)

残高200万円の場合、初期ロットは 0.1ロット となります。

② 単利モード（口座残高を設定してください）

初期ロットを手動で変更できる機能です。複利モードが false のときだけ機能します。
既定値は **200000**（20万円）です。既定値の場合、初期ロットは **0.01ロット** となります。

ロット基準値は複利モードと同様で、
残高 20万円 に対して初期ロット 0.01 が基準値となります。
初期ロットは 20万円毎 に 0.01ロットずつ 増えていきます。

※**口座残高の数字は**
「ボーナス込みの数字」を扱います

例： 初期ロット 0.01ロット で稼働したい場合、 200000 に設定してください。
初期ロット 0.02ロット で稼働したい場合、 400000 に設定してください。
初期ロット 0.03ロット で稼働したい場合、 600000 に設定してください。
初期ロット 0.04ロット で稼働したい場合、 800000 に設定してください。
初期ロット 0.05ロット で稼働したい場合、 1000000 に設定してください。
（…以降も同じ要領で…）
初期ロット 0.1ロット で稼働したい場合、 2000000 に設定してください。

【重要】石川ロボEXは 円口座のみ 対応しております。（ドル口座で運用希望の方は個別にご連絡ください）

- ・許容スプレッドは、許容するスプレッドの最大ポイントです。（推奨値50）

特に変更する必要はないので、通常はこのままご利用ください。

- ・AI通信（Trueのままに設定してください）

石川ロボEXは、外部サーバー経由で AI通信 と 口座認証プロテクト を行います。

この設定を false にすると稼働しませんので、true のまま触らないようにしてください。

この曜日制限は、大波が出る予兆のある経済指標発表やイベント発生時の運用リスクを避けるための非常に強力な「ロボット稼働制御システム」です。

【重要】石川ロボは、基本的に放置稼働でも問題はありません。

この機能は「より自分好みに運用したい方」を対象とした 中級者以上向けの機能 です。

パラメーターで指定した時間帯で、稼働を停止することができます。

既定値は **false** で、全ての時間帯でトレードする設定 (=Falseは全日稼働) となっています。

月 ~ 金 それぞれ true にすると、制限機能がオンになります。

曜日毎の制限機能となっておりますので、特定の経済指標発表を避ける際は指定時間後に制限解除 (false) へ再設定する必要があります のでご注意ください。

※ 各パラメータは、ポジション保有中でも設定変更できます。

制限開始（サーバー時間） / 制限終了（サーバー時間）

MT4表示の サーバー時間で 制限開始 と 制限終了 の時間を設定できます。

※必ず半角数字と半角コロンを使用してください。全角入力すると機能しませんのでご注意ください。

FXDDの場合 夏時間(3月~10月) GMT+3 (6時間差：日本時間よりMT4表示は6時間前)

冬時間(11月~3月) GMT+2 (7時間差：日本時間よりMT4表示は7時間前)

つまり (UTC+02:00) 東ヨーロッパ標準時 がサーバー時間 です。

※参考：EET 東ヨーロッパ時間の時差 <https://www.jisakeisan.com/timezone/eet/>

サーバー時間に慣れていない方は、
Forex.com の経済指標カレンダーが使いやすいのでお勧め致します。

<https://www.forex.com/jp/market-info/market-data/economic-calendar/>

タイムゾーンを以下のように変更してください。⇒ **(UTC+02:00) 東ヨーロッパ標準時**



The screenshot shows the Forex.com Economic Calendar interface. At the top, there are navigation tabs: "経済指標カレンダー" (Economic Calendar), "トピックス一覧" (Topics List), "マーケットレポート" (Market Report), "FXのピボットポイント" (FX Pivot Points), and "株価" (Stock Prices). The "経済指標カレンダー" tab is selected. Below the navigation is a large blue banner with the text "経済指標カレンダー". Underneath the banner, there are several settings and filters. On the left, there is a "条件設定メニューを閉じる" (Close settings menu) button. Below it is a "タイムゾーン" (Time Zone) dropdown menu, which is highlighted with a red box and currently displays "(UTC+02:00) 東ヨーロッパ標準時". To the right of the time zone dropdown, there is a "表示イベント: 2023/03/10-2023/03/10" (Display events: 2023/03/10-2023/03/10) dropdown. Below that, there is a "ボラティリティ" (Volatility) section with three color-coded options: "高" (High) in red, "中" (Medium) in yellow, and "低" (Low) in blue. At the bottom of the interface, there is a table header with columns: "GMT+2", "イベント" (Event), "ボ..." (Volatility), "結果" (Result), "コンセンサ..." (Consensus), and "前回" (Previous).

例1 冬時間において、
米・非農業部門雇用者数（第一金曜夜の米雇用統計）発表の前後に稼働停止したい場合：


米雇用統計の発表時間は
日本時間 22:30 ⇒ サーバ時間 15:30 となります。

もし 9時間前 に稼働停止して、3時間後 に再稼働する場合は、

金 true に変更

制限開始 **06:30** （発表15:30 から 9時間前 = 06:30）

制限終了 **18:30** （発表15:30 から 3時間後 = 18:30）



金	<input checked="" type="checkbox"/> true	
ab 制限開始 (サーバ時間)	06:30	
ab 制限終了 (サーバ時間)	18:30	

読み込み (L) 保存 (S) OK キャンセル リセット

以上に設定すると、その時間帯は自動的に稼働を停止します。

例2 冬時間において、
日本時間の金曜 24:00 ~ 月曜09:00 にかけて稼働停止したい場合
(週末にノーポジションで稼働したい場合) :

金 true に変更
制限開始 **17:00** (24:00 から 7時間前 = 17:00)
制限終了 **24:00** (サーバー時間での日付終了時間)

月 true に変更
制限開始 **00:00** (サーバー時間での日付開始時間)
制限終了 **02:00** (09:00 から 7時間前 = 02:00)

以上に設定すると、その時間帯は自動的に稼働を停止します。



▼ 曜日制限 (Falseは全日稼働) ▼		-- Weekly Filter --
月		true
ab 制限開始 (サーバー時間)		00:00
ab 制限終了 (サーバー時間)		02:00
火		false
ab 制限開始 (サーバー時間)		00:00
ab 制限終了 (サーバー時間)		24:00
水		false
ab 制限開始 (サーバー時間)		00:00
ab 制限終了 (サーバー時間)		24:00
木		false
ab 制限開始 (サーバー時間)		00:00
ab 制限終了 (サーバー時間)		24:00
金		true
ab 制限開始 (サーバー時間)		17:00
ab 制限終了 (サーバー時間)		24:00

【超重要】

日本時間で指定入力すると、
違う時間帯で停止してしまいますのでご注意ください！

(必ず「サーバー時間」での指定入力をお願い致します。)

指定時間帯に保有ポジションが1つ以上あるときはトレードは停止せず、
ノーポジションになったタイミングで稼働を停止します。 【重要】

保有ポジションが1つ以上あるときは
ロジック通りにポジションを積み増してトレードする場合がありますので、
特定の経済指標前に確実に稼働停止したい際には
余裕を持って「制限開始」の時間を設定してください。

“余裕を持って”の目安は、**避けたい経済指標発表から 12~36時間前** となります。

トレード回数が減ることも考慮して、ご自身のリスク許容度に合わせた時間設定をご検討ください。

なお、曜日制限フィルターの操作については、
フォローアップや相場解説の動画でも随時解説していきます。

この機能を使いこなせるようになると、
平日にチャートの動きを気にしなくてもリスクを大幅に減らした運用が期待できます。

ストレスフリーに近づける石川ロボEXの便利機能、ぜひ使ってみてくださいね！

【石川ロボ ご利用の注意点】

ご利用の際、売買時間帯には PC 及び MT4 を起動し続けていただく必要があります。
あなたに代わりに、石川ロボがトレードをしているとお考えください。

落雷などの自然災害や PC の不具合、インターネット回線の不具合で、
MT4 が稼働していない場合は売買を行いませんので十分ご注意ください。

また、ロボットはご自身の判断で運用をお願い致します。法律上、投資助言はできませんので、
稼働停止の時期、稼働再開の時期などは、全てご自身でご判断ください。